digital™

AV-PB26B-TE
Juli, 1991

WPS-PLUS/NORSK PÅ VMS, V4.0—KUNDEBREV

WPS-PLUS/NORSK på VMS, V4.0, er en ny versjon av programvaren WPS-PLUS for operativsystemet VMS.

De viktigste nye funksjonene i denne versjonen er:

Støtte for proporsjonalskrift
PostScript-utskrift
Flerspaltet redigering
Redigering av flere dokumenter samtidig
Navngitte formateringslinjer, referanser til navngitte formateringslinjer, felles formateringslinjer.
Foreløbige innrykk ved linjeskift
Flere mellomlagre for å ta ut og sette inn tekst
Attributter beholdes i innsettings- og overskrivingsmodus
Encapsulated PostScript-grafikk
Flere fonter på én linje
Valgfri plassering av topp- og bunntekst på ulike og like sider
Tilgang til nøkkelord for skrivertabeller via topp- og bunntekst
Avsnittsnummerering under utskrift
Dynamisk endring av sideinndelingsverdier
Integrert og forbedret endring av skrivertabeller
Automatisk orddeling og hengende tegnsetting
BEDRIFT og FELLES ordlister
Forbedringer i meldinger, markørflytting, søking, større skjermbilder
Egen opplæringsdel i bruk av WPS-PLUS
Ubegrenset lengde på TDR-diagrammer
DCL-oppkallbare komponenter (redigering, utskrift, konvertering, listebehandling og sortering)
Listebehandling og sortering i bakgrunnsmodus
Flere kommandoer innen én kontrollblokk
Tilgang til PrintServer-parametre
Valgfri kontrollpunkthyppighet
Henting av bestemte sider med GULL HENT DOK (G)
Statuslinjen viser gjeldende formateringslinje
Valgfritt dato- og tidformat
Jobb-behandling
Forbedringer i DDIF-kontrollblokker
Tekniske tegn i BDP-er

© Digital Equipment Corporation, 1991. Alle rettigheter forbeholdes.

Håndboken *Installation Guide* inneholder flere tall som ikke er riktige:

- I håndboken *Installation Guide* står det at FØR du installerer WPS-PLUS på systemdisken, må det være 27.000 ledige blokker på systemdisken.

  Dette er ikke riktig. Det må være 28.500 ledige blokker på systemdisken FØR installasjonen.

- I håndboken *Installation Guide* står det at WPS-PLUS ETTER installering på systemdisken vil bruke 22.000 blokker på systemdisken.

  Dette er ikke riktig. WPS-PLUS vil bruke 23.500 på systemdisken ETTER installeringen.

- I håndboken *Installation Guide* står det at FØR du installerer WPS-PLUS på en "alternate" disk, må det være 16.000 ledige blokker på denne disken.

  Dette er ikke riktig. Det må være 18.500 ledige blokker FØR du installerer.

- I håndboken *Installation Guide* står det at WPS-PLUS ETTER installering vil bruke 6.000 blokker på systemdisken og 16.000 på "alternate-disken".

  Dette er ikke riktig. Riktige tall er 5.000 for systemdisken og 18.500 for "alternate-disken".

- I håndboken *Installation Guide* står det at de lingvistiske komponentene av WPS-PLUS krever 1200 ekstra blokker på disken der du installerer dem.

  Dette er ikke riktig. Det riktige tallet er 1500 blokker.

IVP (Installation Verification Procedure)

Følgende tekst erstatter opplysningene i avsnitt 4.1 (Running the Installation Verification Procedure) i håndboken *Installation Guide*.

You must complete all the required post-installation procedures in Chapter 3 before running the IVP.

To run the IVP separately from the installation procedure, invoke either of the following command procedures from the system manager's account using a WPS-PLUS supported terminal:

- To run both Phase 1 and Phase 2 of the IVP, enter the following command, substituting the installed language name for *language*:

  $ @SYS$TEST:WPLlanguage$IVP

  The IVP procedure will display the following messages:

  ```
  Executing IVP's for: WPS-PLUS for VMS V4.0
  Beginning first phase of tests...
  ```

  If the first phase has been successful, the IVP will continue the second phase by displaying the following message:

  ```
  Beginning second phase of tests...
  ```

  then continue displaying the messages from Phase 2, as specified in the next paragraph.

- To run only Phase 2 of the IVP, enter the following command substituting the installed language name for *language*:

$ @WPSPLUS$SYSTEM:WPLIVP language

If the installed language is omitted, the IVP asks the following:

```
Do you wish to test your default 'language' WPS-PLUS system [YES]?
```

If you respond YES, the default *language* system is tested. If you respond NO, the IVP asks which language you wish to test:

```
Which WPS-PLUS optional language system do you want to test?:
```

Phase 2 of the IVP takes approximately 15 minutes and the following messages are displayed:

```
Creating a WPS-PLUS directory...
 Creating REQUIRED subdirectories...
 Creating REQUIRED default .DAT files...
 Creating REQUIRED user profile...
 Set-up completerd for user: SYS$SYSROOT:[SYSTEST]
```

The following message is displayed when Phase 2 of the IVP is successful:

```
PHASE 2 for WPS-PLUS for VMS, Version 4.0, IVP completed successfully!!
Tuesday 1-JAN-1991 12:26:30.35
NODE: XXX011::
```

The following message is displayed if Phase 2 of the IVP fails:

```
PHASE 2 for WPS-PLUS for VMS, Version 4.0, IVP Encountered Error
check your WPS-PLUS for VMS Installation Guide
Tuesday 1-JAN-1991 12:26:30.35
NODE: XXX011::
```

Terminaloppsett

Etter at du har installert WPS-PLUS, må du bruke Terminal Login Utility for å gjøre endringer i terminaloppsettet.

Følgende verdier er startverdier:

- Språk: systemets standardspråk
- Tastatur: LK201
- Ikke teknisk tegnsett (TTS).

For å endre disse verdien må brukere skrive kommandoen *WPSPLUS/LOGIN* på DCL-nivå.

Flere opplysninger finner du i dokumentet WPSPLUS$SYSTEM:KEYBOARD.WPL.

WPS-PLUS og VMS er registrerte varemerker for Digital Equipment Corporation.