digital™

AV-PB20B-TE
Julio de 1.991

WPS-PLUS/ESPAÑOL para VMS, VERSIÓN 4.0
NOTAS PRELIMINARES

WPS-PLUS/ESPAÑOL para VMS, Versión 4.0, es una versión nueva del *software* de WPS-PLUS para el sistema operativo VMS.

Las principales funcionalidades nuevas incluidas en esta versión son las siguientes:

Admisión de estilos tipográficos proporcionales
Impresión de documentos con formato PostScript
Edición multi-columnas
Edición de varios documentos
Reglas nominadas, referencias a reglas nominadas y reglas compartidas para todo el sistema
Sangría temporal de paso de margen
Varias memorias intermedias de corte y pegado
Modos insertar y sobre-escribir con presentación
Gráficos en PostScript encapsulado
Varios estilos tipográficos en una línea
Alternancia de cabeceras y pies de páginas en páginas pares e impares
Acceso a las claves de tablas de impresoras a través de cabeceras y pies de pagina
Ejecución de numeración de párrafos durante la fase de formato para impresión
Modificación dinámica de los parámetros de paginación
Modificación integrada y mejorada de las tablas de impresoras
Separación silábica automática y puntuación en margen derecho
Diccionarios de EMPRESA y GRUPO
Mejora en el tratamiento de mensajes, modificación del cursor, búsqueda, pantallas más anchas
Longitud ilimitada para las figuras del Editor bidimensional
Componentes ejecutables de DCL (editor, convertidor, impresión, proceso de listas y clasificación)
Proceso de listas y clasificación con prioridad secundaria
Varias instrucciones dentro de un bloque de control
Acceso a los parámetros de PrintServer, tales como número máximo de páginas impresas por hoja e impresión doble
Gestión de la frecuencia de registro de control
Inclusión de páginas específicas con la función DORADA INCLUIR DOCUMENTO
Visualización de la línea de estado con la regla seleccionada
Función borrar hasta el final de la línea

© Digital Equipment Corporation, 1.991. Reservados todos los derechos.

Formato para fecha y hora definido por el usuario para documentos específicos
Índice de trabajos en cola "batch"
Mejora en la gestión de la información de bloques de control DDIF
Procesos definidos por el usuario para la creación de caracteres técnicos

En el manual *Installation Guide* se incluyen una serie de cifras que ya no son correctas:

- En el manual *Installation Guide* se indica que, ANTES de instalar el *software* de WPS-PLUS en el disco del sistema, se ha de contar con 27.000 bloques disponibles en dicho disco.

  Se trata de una afirmación incorrecta ya que las cifras actualizadas son 28.500 bloques libres ANTES de instalarlo en el disco del sistema.

- En el mismo manual se indica que, DESPUÉS de instalar el *software* de WPS-PLUS en el disco del sistema, dicho *software* utilizará 22.000 bloques de dicho disco.

  Esta cifra ya no es correcta, DESPUÉS de la instalación el *software* de WPS-PLUS utilizará 23.500 bloques del disco del sistema.

- También se indica que ANTES de instalar el *software* de WPS-PLUS en un disco alternativo, hay que contar con 16.000 bloques libres en dicho disco.

  Es otra información incorrecta ya que se necesitan 18.500 bloques libres ANTES de efectuar la instalación en el disco alternativo.

- En el mismo manual se indica que, DESPUÉS de la instalación, el *software* de WPS-PLUS utiliza 6.000 bloques en el disco del sistema y 16.000 en el alternativo.

  Las cifras actualizadas son 5.000 bloques en el disco del sistema y 18.500 bloques en el alternativo.

- Del mismo modo se indica que los componentes lingüísticos del *software* de WPS-PLUS requieren 1.200 bloques adicionales en el disco en el que se instalen.

  Tampoco es correcta esta información ya que los componentes lingüísticos del *software* de WPS-PLUS requieren 1.500 bloques adicionales en el disco en el que se instalen.

Procedimiento de verificación de la instalación

El texto que sigue sustituye a la información contenida en la sección 4.1 (Running the Installation Verification Procedure) del manual *Installation Guide*.

You must complete all the required post-installation procedures in Chapter 3 before running the IVP.

To run the IVP separately from the installation procedure, invoke either of the following command procedures from the system manager's account using a WPS-PLUS supported terminal:

- To run both Phase 1 and Phase 2 of the IVP, enter the following command, substituting the installed language name for *language*:

  $ @SYS$TEST:WPLlanguage$IVP

  The IVP procedure will display the following messages:

```
Executing IVP's for: WPS-PLUS for VMS V4.0
Beginning first phase of tests...
```

If the first phase has been successful, the IVP will continue the second phase by displaying the following message:

```
Beginning second phase of tests...
```

then continue displaying the messages from Phase 2, as specified in the next paragraph.

- To run only Phase 2 of the IVP, enter the following command substituting the installed language name for *language*:

  $ @WPSPLUS$SYSTEM:WPLIVP language

  If the installed language is omitted, the IVP asks the following:

```
Do you wish to test your default 'language' WPS-PLUS system [YES]?
```

  If you respond YES, the default *language* system is tested. If you respond NO, the IVP asks which language you wish to test:

```
Which WPS-PLUS optional language system do you want to test?:
```

  Phase 2 of the IVP takes approximately 15 minutes and the following messages are displayed:

```
Creating a WPS-PLUS directory...
 Creating REQUIRED subdirectories...
 Creating REQUIRED default .DAT files...
 Creating REQUIRED user profile...
 Set-up completerd for user: SYS$SYSROOT:[SYSTEST]
```

  The following message is displayed when Phase 2 of the IVP is successful:

```
PHASE 2 for WPS-PLUS for VMS, Version 4.0, IVP completed successfully!!
Tuesday 1-JAN-1991 12:26:30.35
NODE: XXX011::
```

  The following message is displayed if Phase 2 of the IVP fails:

```
PHASE 2 for WPS-PLUS for VMS, Version 4.0, IVP Encountered Error
check your WPS-PLUS for VMS Installation Guide
Tuesday 1-JAN-1991 12:26:30.35
NODE: XXX011::
```

Acceso por terminal

Cuando se lleva a cabo la instalación o actualización del *software* de WPS-PLUS, se ha de hacer uso de la Utilidad de acceso por terminal para realizar modificaciones en las características del terminal.

Los parámetros siguientes son los que se utilizan por defecto para los usuarios de WPS-PLUS que ejecuten WPS-PLUS para VMS, versión 4.0 por primera vez:

- Idioma: idioma por defecto del sistema
- Teclado: LK201
- Opción JCT : No

Para cambiar los parámetros por defecto el usuario ha de volver a nivel de DCL y teclear WPSPLUS/LOGIN para incluir los parámetros nuevos.

Para obtener más detalles sobre la utilidad WPSPLUS/LOGIN, consúltese la documentación interactiva disponible en OA$LIB:KEYBOARD.WPL.

Nota: WPS-PLUS y VMS son marcas registradas de Digital Equipment Corporation.